Windows7 作業系統顯示時間調整方法

※請至電腦桌面右下方,檢查顯示時間是否為24小時制。※

一、檢查方式:

上午 10:16 D

10:14

2014/10/15 如有顯示『上午 or 下午』,表示為 12 小時制,請依以下步驟更改為 24 小時制。

2014/10/15 如只有顯示時間,表示即為24小時制,不需更動。

二、更改步驟如下:

1. 在電腦右下角時間的地方點一下,即出現日期及時鐘,接著點選「變更日期其和時間設定值」。



2. 點選「變更日期和時間」。

🔐 日期和時間 📃 🔍
日期和時間其他時建網際網路時間
日期: 2014年10月15日 時間: 10:10:45 愛賀日期和時間(D)
時區
(UTC+08:00) 台北
變更時區(Z) 此時區不愛旋日光節約時間。
<u>線上取得某他時區資訊</u> 如何設定時鐘和時區?
確定 取消 套用(盒)

3. 點選「變更行事曆設定」。



● 日則 (1) ● ● <t< th=""><th></th></t<>	
數字 貨幣 時間 目期 排序 範例 簡短時間: 上午 10:12 完整時間: 上午 10:12:50 的間結式	
戦例 協矩時間: 上午 10:12 完整時間: 上午 10:12:50	
 協定時間: 上午 10:12 免整時間: 上午 10:12:50 時間拾式 	
完整時間: 上午 10:12:50 時間格式	
時間格式	
葡短時間(S): tt hhmm ▼	
e乾靖問(). tt.hh:mm	
HH:mm	
上午符號(M): Himm	
下午符號(2): 下午 ▼	
漫印 注价斋菜.	
h=時 m=分 s=秒 (僅限完整時間)	
tt = 上午或下午	
h/H = 12/24 小時	
hh, mm, ss = 若為個位數 → 十位數補零	
n, m, 5 = 右帝闻业武《十卫武作儒学	
按一下 [重設],將數字、貨幣、時間及日期還原為系統預設設 重設(B)	
確定 取消	

町格式	
2 貨幣 時間 日期 排序	
8例	
 语短時間: 上午 10:12	
完整時間: 上午 10:12:50	
間格式	
ē短時間(S): HH:mm	
号整時間(L): tt hh:mm:ss ▼	
- 年2年最後の小 tt hh:mm:ss よ	
HH:mm:ss	
ト午待號(世):	
重記法的意義:	另一個視窗一樣點選「套用」後接著按「確認
=時m=分	
= 秒 (違限完整時間) t = 上午或下午	
/H = 12/24 小時	
h, mm, ss = 若為個位數 [,] 十位數補零	1934 位置 键型及器言 系統管理
, m, s = 若為個位數,十位數不捕零	格式(日):
-下 [重設] ,將數字、貨幣、時間及日期邊原為系統預設設 重船(R)	
	日期及時間格式
確定 取 道 、	簡短日期(<u>S</u>): yyyy/M/d ▼
	完整日期①: yyyy'年'M'月'd'日' ▼
	完整時間(O): HH:mm:ss ▼
	─────────────────────────────────────
	<u>標記法的意義為何?</u>
	繁短日期: 2014/10/15
	完整日期: 2014年10月15日
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	元正時間: 10:13:30
	其他設定(D)
	<u>連線以了解變更語言及區域格式的詳細資訊</u>

6. 檢查一下右下角時間顯示是否已調整為24 小時制,完成 🥂。

